



KNZB emailaccount @zwembond.nl, @knzbregio.nl

Email berichten lezen:

Er zijn twee manieren om de e-mail berichten te lezen


1. **Via webmail.** U kunt via de volgende url inloggen (<http://webmail.interconnect.nl>) . Hier kunt u tevens allerlei instellingen wijzigen zoals bijvoorbeeld uw wachtwoord. Het voordeel van inloggen via webmail is dat het overal bereikbaar is, als u maar toegang heeft tot internet.
2. **Via een e-mailapplicatie** (Outlook, Thunderbird). U kunt uw zwembond mail ook binnenhalen op een computer of ander device. Hiervoor kunt u aan een e-mailapplicatie een (imap of pop3) account toevoegen.

E-mailapplicatie (pop3 of IMAP)

De meest gebruikte mailoplossing worden onderstaand behandeld. De instellingen van computers, veelal Microsoft programma's, kennen vele versies. De verschillende versies werken nagenoeg hetzelfde, maar er kunnen kleine verschillen zijn. Door goed te lezen, kunt u veelal zelf interpreteren wat in uw geval bedoeld wordt.

Outlook

1. Start het programma Outlook
2. Klik op <Bestand>
3. Klik daarna op <Accountinstellingen>
4. Selecteer het emailaccount dat u wilt wijzigen en klik op wijzigen



Account toevoegen

POP- en IMAP-accountinstellingen
Voer de e-mailserverinstellingen in voor uw account.

Gebruikersgegevens
Naam: Jan Janssen
E-mailadres: jan@knzb.nl

Servergegevens
Type account: IMAP
Server voor inkomende e-mail: imap4.interconnect.nl
Server voor uitgaande e-mail (SMTP): smtp.interconnect.nl

Aanmeldingsgegevens
Gebruikersnaam: knzb01
Wachtwoord: [redacted]
 Wachtwoord onthouden
 Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht

Accountinstellingen testen
We raden u aan om te controleren of u de juiste gegevens hebt ingevoerd voor uw account.
Accountinstellingen testen ...
 Accountinstellingen automatisch testen wanneer er op Volgende wordt geklikt

E-mail die offline moet blijven: Alles

Meer instellingen ...

< Vorige Volgende > Annuleren

5. Kies bij Type account voor IMAP
6. Vul bij Server voor inkomende e-mail de gegevens: imap4.interconnect.nl
7. Vul bij uitgaande e-mail (SMTP) smtp.interconnect.nl
8. Vul de aanmeldgegevens in
9. Klik op "Meer instellingen" en ga naar het tabblad Server voor uitgaande mail.

Plaats een vinkje bij "deze server vereist authenticatie middels gebruikersnaam en wachtwoord"



Instellingen voor internet-e-mail

Algemeen Server voor uitgaande e-mail Geavanceerd

Voor de server voor mijn uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist


Dezelfde instellingen gebruiken als voor mijn inkomende e-mail

Aanmelden met

Gebruikersnaam: [redacted]
Wachtwoord: [redacted]
 Wachtwoord onthouden

Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht

10. Ga vervolgens naar het tabblad "Geavanceerd"



The screenshot shows the 'Instellingen voor internet-e-mail' dialog box with the 'Geavanceerd' tab selected. The settings are as follows:

- Poortnummers van server:**
 - Inkomende e-mail (IMAP): 993 (with 'Standaardinstellingen gebruiken' button)
 - Gebruik het volgende type versleutelde verbinding: SSL
 - Uitgaande e-mail (SMTP): 587
 - Gebruik het volgende type versleutelde verbinding: TLS
- Time-outs voor server:** Kort (slider) Lang 1 minuut
- Mappen:** Pad van de hoofdmap: (empty text box)
- Verzonden items:** Geen kopieën van verzonden items opslaan
- Verwijderde Items:**
 - Items markeren voor verwijdering, maar niet automatisch verplaatsen
 - Items die zijn gemarkeerd voor verwijdering, worden definitief verwijderd wanneer u de items in het postvak verwijderd.
 - Items verwijderen wanneer u online tussen mappen schakelt

Buttons: OK, Annuleren

Bij Inkomende e-mail (IMAP)

Inkomende e-mail: 993 met SSL

Bij Uitgaande e-mail (SMTP)

Uitgaande e-mail: 587 met TLS

Time-outs voor server op 10 minuten zetten door het schuifje helemaal naar rechts te zetten. Hiermede voorkom je dat mails met bijlagen of aan veel personen niet doorkomen.

Klik op "OK". De account instellingen worden nu getest. Kijk of je 2x voltooid krijgt te zien.

Dan werkt alles OK.



Eigen smtp gebruiken:

U kunt ook de uitgaande mailserver gebruiken van de provider van de internetfeed (bijv. KPN of Ziggo) en configureren in een e-mail programma. De mail kan aangeboden worden op poort 25 of poort 587. U kunt de instellingen vinden op de website van bijvoorbeeld uw eigen internetfeed.

Poort 587 wordt gebruikt voor authenticated smtp.

- Er is authenticatie vereist middels gebruikersnaam en wachtwoord. Dit zijn niet de accountgegevens van Interconnect, maar die van de andere provider (bijv. KPN of Ziggo).
- Deze optie is geschikt voor mobiele devices. Het maakt niet uit waar je bent. Omdat de mail via authenticatie aangeboden wordt, kun je in principe altijd uitgaand mailen, ongeacht je locatie.

Poort 25 is de standaardpoort voor smtp.

- Mail wordt niet-versleuteld aangeboden.
- Er is geen authenticatie vereist.
- Deze optie is vooral zinvol als er geen mobiele devices gebruikt worden. Als gebruikers van locatie veranderen, en zodoende op het netwerk van een andere leverancier uitkomen, dan lukt het niet om mail te versturen.

Belangrijk wanneer uw mail niet aankomt bij de ontvangers

Wat te doen u ondanks de instellingen geen mail kunt versturen. Ofwel de mail wordt niet ontvangen, maar staat wel in de verzonden items.


Het kan zijn dat uw ip adres op een blacklist staat.

Er wordt een reputatiecheck gedaan voor het ip-adres dat de mail aanbiedt.

Uw ip adres kan achterhaald worden via <http://www.watismijnip.nl/>.

De reputatie kan achterhaald worden door dit ip-adres in te vullen op de website van <http://www.senderbase.org/>.

Als uw ip adres op een blacklist staat, zult u er voor moeten zorgen dat u wordt verwijderd van die blacklist.



Blacklists ?	
bl.spamcop.net	Not Listed
cbl.abuseat.org	Not Listed
pbl.spamhaus.org	Not Listed
sbi.spamhaus.org	Not Listed

Klik op pbl.spamhaus (bijvoorbeeld). U gaat naar de website van Spamhaus.

Op de website van bijvoorbeeld Spamhaus gaat u naar PBL en kies voor "blocklist removal center". Volg de instructies.